

## SYNECT ライセンスについて

平素より弊社製品をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

dSPACE Release 2018-B より、新しいライセンスタイプ SYNECT User License を導入しております。  
SYNECT および、Workflow Management をご利用いただく場合のライセンスタイプは以下の3つのタイプがございます。ご利用の dSPACE Release バージョンをご確認の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

ライセンスタイプ	ご利用可能なバージョン	ご提供方式
シングルユーザーライセンス	～dSPACE Release 2017-A	ライセンスファイル (Installation Manager にて、ライセンス Ticket からライセンスファイルを生成します)
	dSPACE Release 2017-B～2018-A	ライセンス Ticket *ライセンス Ticket の Licensing Model 欄には「 <b>Local</b> 」と記載しております。 CmDongle にアクティベーションします。
SYNECT ユーザーライセンス	dSPACE Release 2018-B 以降	ライセンス Ticket *ライセンス Ticket の Licensing Model 欄には「 <b>SYNECT User</b> 」と記載しております。 SYNECT Server に接続するコンテナ (dSPACE Activation Container / CmDongle) にアクティベーションします。
フローティングネットワークライセンス	～dSPACE Release 2017-A	ライセンスファイル
	dSPACE Release 2017-B～	ライセンス Ticket *ライセンス Ticket の Licensing Model 欄には「 <b>Network</b> 」と記載しております。 ライセンスサーバーに接続するコンテナ (dSPACE Activation Container / CmDongle) にアクティベーションします。

- シングルユーザーライセンスのご利用について

以下の Web ページにてご利用手順をご案内しております。

<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/kb/supkbspecial/dskbil/gsinst/gsinst-dg.cfm>

- SYNECT ユーザーライセンスのご利用について

本資料でご利用手順をご案内いたします。次ページ以降をご確認ください。

- フローティングネットワークライセンスのご利用について

以下の Web ページにてご利用手順をご案内しております。

<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/kb/supkbspecial/dskbil/gsinst/gsinst-fnl.cfm>

SYNECT ユーザーライセンスは dSPACE Release 2018-B 以降のバージョンでのみご利用いただけます。  
dSPACE Release 2018-A 以前の SYNECT ではご利用いただけませんのでご注意ください。

弊社よりライセンス Ticket を発行いたします。ライセンス Ticket を用いて SYNECT Server にアクティベーション  
をご実施いただくことでライセンスが有効になります。アクティベーション後、SYNECT Server で SYNECT ユー  
ザーライセンスの設定、SYNECT Client でライセンス割り当てを実施いただくことによりライセンスをご利用いた  
できます。

以下にビデオによる紹介がございますので、概要をご確認ください。

◆Getting Started with SYNECT – Assigning SYNECT User Licenses

[https://www.dspace.com/ja/jpn/home/medien/videos/tutorials/video\\_synectuserlicenses.cfm](https://www.dspace.com/ja/jpn/home/medien/videos/tutorials/video_synectuserlicenses.cfm)

SYNECT ユーザーライセンスご利用手順は以下をご確認の上、ご対応ください。

#### SYNECT ユーザーライセンスご利用手順

- ① SYNECT Server のインストール  
PC に SYNECT Server をインストールします。
- ② CodeMeter ドングルの取り外し  
PC から CodeMeter ドングルを取り外します。  
※SYNECT ユーザーライセンスを CodeMeter ドングルに誤ってアクティベーションすることを予防します。
- ③ SYNECT ユーザーライセンスのアクティベーション  
SYNECT Server をインストールした PC にアクティベーションを実施します。

弊社よりお送りしておりますライセンス Ticket を使用します。ライセンス Ticket の Licensing Model 欄には  
「**SYNECT User**」と記載しております。「**Local**」と記載されておりましたら、シングルユーザーライセンス  
Ticket のため、本資料の手順ではなく、以下の Web をご参照の上、ご対応ください。

<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/kb/supkbspecial/dskbil/gsinst/gsinst-dg.cfm>

1. InstallationManager 5.x を立ち上げます。
2. [Licensing]→[License Administration]タブを選択します。
3. [License Activation]をチェックし、[Next]ボタンをクリックします。
4. Excel でお送りしておりますライセンス Ticket から「**SYNECT User**」の"Ticket Group ID" をコピーし、  
[Enter ticket Ids] の[Ticket ID or Ticket group ID:]にペーストします。
5. [Add]ボタンをクリックすると、"Ticket Group ID"に含まれるライセンスの一覧が表示されます。
6. アクティベーションするライセンス(「**SYNECT User**」のライセンスのみ)を選択(ライセンスが複数ある  
場合は、Ctrl キーを押しながら選択)し、[Choose CmContainer Type]ボタンをクリックの上、  
[dSPACE Activation Container]を選択します。
7. [Next]ボタンをクリックします。
8. [Select CmContainer for License Activation]にて CmContainer の情報が表示されていたら、11 以降  
の手順を実施します。[Rescan]ボタンをクリックしても CmContainer の情報が表示されない場合は、9、  
10 の手順で CmContainer を作成します。
9. [Local access]を選択し、[Create New CmContainer]をクリックします。
10. [CmActLicense created]のダイアログが表示されますので、[OK]をクリックすると、"130-xxxxxxx"の  
番号の CmActLicense が生成されます。
11. [Select CmContainer for License Activation]に作成した dSPACE Activation Container が表示され  
ますので、選択し、[Next]をクリックします。
12. [Activation licenses?]のダイアログが表示されますので、[はい](または[Yes])をクリックします。
13. [License Activation Completed]画面が表示されましたら、念のため、右下の[Save to File ...]をクリッ  
クし、Activation 情報を保存してください。
14. [Close]をクリックして閉じます。

SYNECT ユーザーライセンスのアクティベーション手順は以上となります。

④ SYNECT ユーザーライセンスの設定

SYNECT Server から SYNECT ライセンスサーバーを起動します。

詳細手順につきましては、"SYNECT Server Guide"の下記項目をご参照ください。

"SYNECT Server Guide"は以下の URL からダウンロードいただけます。

◆ SYNECT User Licenses to Replace SYNECT Dongle Licenses

<https://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/kb/supkbspecial/dskbil/synectuserlic.cfm>

ファイル名:SYNECTServerGuide.pdf

- Configuring SYNECT License Servers
  - Basics on Configuring a SYNECT License Server

⑤ SYNECT ユーザーライセンスの割り当て

SYNECT Client から SYNECT ユーザーライセンスの割り当てを実施します。

詳細手順につきましては、"SYNECT Server Guide"の下記項目をご参照ください。

- Configuring SYNECT License Servers
  - Assigning SYNECT User Licenses

SYNECT ユーザーライセンスの設定は以上となります。

## **技術的なお問い合わせ**

技術お問い合わせは弊社のサポートサイト(<http://www.dspace.com/ja/jpn/home/support/suprequ.cfm>)にアクセスし、**サポートの申し込み**のフォームに必要事項をご記入の上、ご送信下さい。

E-mail/Fax でのお問い合わせについては、以下の連絡先までご送付下さい。

E-mail: [support@dspace.jp](mailto:support@dspace.jp) / FAX: 03-5798-5464